

Information om COM-portar och USB-anslutning.

Wintid2002 tillåter f.n. att man använder COM-port 1-4

Om man använder en konverter från USB till COM-port och inte kan få en COM-adress som är inom intervallet 1-4 kan detta ändras i datorns egenskaper.

Gör så här:

Klicka på Den här datorn med höger musknapp och välj Egenskaper.

Välj fliken Maskinvara

Välj knapp Enhetshanteraren.

Välj sedan Portar.

Dubbelklicka upp den port som USB-anslutningen är kopplad till
(Detta syns när USB-konvertern är insatt i porten)

Klicka på Portinställningar.

Klicka på Avancerat.

Välj nu i COM-portboxen en ledig port mellan 1 och 4 (som ej är märkt används)

Klicka sedan på OK och Spara detta.

Nu kan denna port väljas i Wintid2002 under Systeminställningar Portar.

Ture Eriksson